

Anleitung WSUS-Server

1- Auf der Windows Taste (unten links 🕂) machen Sie einen Rechtsklick.



2- Jetzt wählen Sie Ausführen in diesem Menü aus.



3- Nun geben Sie **gpedit.msc** ein und klicken Sie auf **OK**.

💷 Ausfi	ihren	×
	Geben Sie den Namen eines Programms, Ordners, Dokuments oder einer Internetressource an.	
Öffnen:	gpedit.msc 1	~
	OK Abbrechen Durchsucher	n

4- Doppelklicken Sie auf "Computerkonfiguration".

Editor f ür lokale Gruppenrichtlinien			_	×
Datei Aktion Ansicht ?				- 1
				_
 Administrative Vorlagen Softwareeinstellungen So	Computerkonfiguration Markieren Sie ein Element, um dessen Beschreibung anzuzeigen.	Name Softwareeinstellungen Windows-Einstellungen Administrative Vorlagen		
	Enweitert / Standard /			

5- Doppelklicken Sie erst auf "Administrative Vorlagen" dann auf "Windows-Komponenten".



6- Scrollen Sie nach unten bis Sie "Windows Update" finden und klicken Sie darauf. Dann doppelklicken Sie auf der rechten Seite auf "Automatische Updates konfigurieren".

🔷 🚾 🗟 🔽 🖬 🝸				
Suche ^	🧾 Windows Update			
Suche A Suche A Suche A Suche A Deminitungsoptimie Verbinden Wartungszeitplan Windows-Anmeldeopt Windows-Farbsystem Windows-Farbsystem Windows-Fahesperich Windows-Kalender Windows-Kalender Windows-Kalender Windows-Kalender Windows-Kalender Windows-Kalender Windows-Kalender Windows-Kalender Windows-Kalender Windows-Kalender Windows-Kalender Windows-Kalender Windows-Kalender Windows-Suelaufzeich Windows-Suelaufzeich Windows-Suelaufzeich Windows-Suelaufzeich Windows Defender Ap Windows Defender Ap Windows Ink-Arbeitsb Windows Ink-Arbeitsb Windows Inkaller Windows Media Digita Windows Media Digita	<u>Windows Update</u> Markieren Sie ein Element, um dessen Beschreibung anzuzeigen.	Einstellung Windows-Updates zurückstellen Coption "Updates installieren und herunterfahren" im Dialogf Die Standardoption "Updates installieren und herunterfahre Windows Update-Energieverwaltung aktivieren, um das Syst Automatischen Neustart nach Updates während der Nutzun Nutzungszeitbereich für automatische Neustarts angeben Neustart immer automatisch zur geplanten Zeit durchführen Frist angeben, nach der ein automatischen Neustart zur Upd Erinnerungsbenachrichtigungen über den automatischen N Erforderliche Benachrichtigung für automatischen Neustart zur Up Entforderliche Benachrichtigung für automatischen Neustart Automatische Updates konfigurieren Els Internen Pfad für den Microsoft Updatedienst angeben Eschhäufigkeit für automatische Updates Ezugriff auf alle Windows Update-Internetadressen Ewichtadministratoren gestatten, Updatebenachrichtigungen Ewichtadministratoren gestatten, Updatebenachrichtigungen Ewichte zum benutzerinitiireten Neustart und Benachrichtig Exiene Treiber in Windows-Updates einschließen Es Steine Treiber in Windows-Updates einschließen Es Keine Treiber in Windows-Updates einschließen Es Automatische Updates sofort installieren Es Automatische Updates über automatische Updates aktivieren Ermfohlene Updates über automatische Updates aktivieren Es Keinen automatischen Neustart für geplante Installationen a	Status Nicht konfigur Nicht konfigur	
Softwareeinstellungen Windows-Einstellungen		Einen zu einen vedstar für geplante installationen auförd Ei Neustart für geplante installationen verzögern Ei Zeitplan für geplante installationen neu erstellen	Nicht konfigur Nicht konfigur	

7- Klicken Sie Auf "Aktiviert" und OK.

- · · · · · · · · ·	ates konfigurieren		— 🗆 X				
Automatische Upda	ates konfigurieren		Vorherige Einstellung Nächste Einstellung				
O Nicht konfiguriert	Kommentar:		^				
Aktiviert							
O Deaktiviert			Y				
	Unterstützt auf:	Windows XP Service Pack	Professional Service Pack 1 oder mindestens Windows 2000				
Optionen:			Hilfe:				
Automatische Updates	konfigurieren:		Legt fest, ob der Computer Sicherheitsupdates und andere wichtige Downloads über den Windows-Dienst für automatische				
3 - Autom. Herunterlad	len, aber vor Install	ation benach	Updates erhält.				
Die folgenden Einstellur	ngen sind nur erfor	derlich und a	Hinweis: Diese Richtlinie gilt nicht unter Windows RT.				
Während automatisc	ewanit wurde. her Wartung install	lieren	Mit dieser Einstellung können Sie festlegen, ob auf dem Computer automatische Undates aktiviert werden Falls der				
Geolanter Installationstag: 0 - Täglich			Dienst aktiviert ist, müssen Sie in der				
Geplante Installationstag: 0 - Taglich			auswählen:				
Updates für andere N	Microsoft-Produkte	installieren	2 = Vor dem Herunterladen und Installieren von Updates benachrichtigen.				
			Ware Windows Undeter smithalt die suf des Consulta				
			angewendet werden können, werden Benutzer darüber				
			angewendet werden können, werden Benutzer darüber informiert, dass Updates heruntergeladen werden können. Unter Windows Update können Benutzer alle verfügbaren Updates berunterladen und installieren				

8- Nun doppelklicken Sie auf "Internen Pfad für den Microsoft Updatedienst angeben".

\times
^
~
>

9- Klicken Sie auf "Aktiviert" und geben Sie http://192.168.10.19:8530 in den Bereichen "Interner Updatedienst zum Ermitteln von Updates" und "Internetserver für die Statistik" ein und bestätigen mit OK.

💭 Internen Pfad für de	n Microsoft Update	dienst angeb	en					×
Internen Pfad für de	en Microsoft Update	edienst angeb	en	Vorherige Einstellu	ng Näcł	n <mark>ste Einste</mark> l	llung	
O Nicht konfiguriert	Kommentar:							^
Aktiviert								
O Deaktiviert	Unterstützt auf:	Mindestens Service Pack	Windows XP 3, Windows	Professional Service RT ausgenommen	Pack 1 oder V	Vindows 2	000	< >
Optionen:			Hilfe:					
Interner Updatedienst zu http://192.168.10.19:853 Intranetserver für die Sta http://192.168.10.19:853 Alternativen Downloads (Beispiel: http://Intranet Dateien ohne URL in ein alternativer Down	um Ermitteln von U atistik: 30 server festlegen: tUpd01) den Metadaten her nloadserver festgele	pdates: unterladen, v gt ist	Gibt ei Microsoft I dann die C Mit di als Host fü für automa Updates, d werden kö Wenn zwei Werte Client für a er sie heruu Arbeitsstat Werte den optionalen Update-Ag	inen Intranetserver ar Update fungiert. Mit omputer in Ihrem Ne eser Einstellung könn r einen internen Upd- tische Updates durch ie auf die Computer i nnen. Sie diese Einstellung für Servernamen fes iutomatische Update nterlädt, und den Ser ionen Statistiken hoc gleichen Server festle Servernamenswert a jent so zu konfigurier	n, der als Host diesem Updat etzwerk auton nen Sie einen Si atedienst best hsucht diesen in Ihrem Netz verwenden n tlegen: den Si s die Updates ver, auf den d hladen. Sie kö egen. Außerd- ngeben, um f ren, dass er Uf	: für Updat edienst kö natisch akt Server im N immen. D Dienst na- werk ange nöchten, m erver, auf c sucht und fönnen für I em könner den Windc pdates von	es von innen Sie ualisiere Vetzwerk er Client ch wendet ivon der ierten beide beide beide beide beide sie einem	e n e
٢		>	Intranet he	runterlädt.]			
					Abbrec	hen	Ibemehn	ten

10- Machen Sie einen Doppelklick auf "Suchhäufigkeit für automatische Updates"

🔿 Z 🔲 🖻 🖬 🖬 Y	·			
Suche ^	📋 Windows Update			
Übermittlungrontimie	Markieren Sie ein Element, um dessen	Einstellung	Status	
Verhinden	Beschreibung anzuzeigen.	Windows-Updates zurückstellen		
Wartungszeitplan		Doption "Updates installieren und herunterfahren" im Dialogf	Nicht konfigur	
Windows-Anmeldeopt		Die Standardoption "Updates installieren und herunterfahre	Nicht konfigur	
Windows-Farbsystem		Windows Update-Energieverwaltung aktivieren, um das Syst	Nicht konfigur	
> 📋 Windows-Fehlerberich		Automatischen Neustart nach Updates während der Nutzun	Nicht konfigur	
🛗 Windows-Kalender		Nutzungszeitbereich für automatische Neustarts angeben	Nicht konfigur	
📔 Windows-Mobilitätsce		Neustart immer automatisch zur geplanten Zeit durchführen	Nicht konfigur	
Windows-Remoteshell		Frist angeben, nach der ein automatischer Neustart zur Upd	Nicht konfigur	
> 🧮 Windows-Remoteverw		Erinnerungsbenachrichtigungen über den automatischen N	Nicht konfigur	
Windows-Spielaufzeicl		Benachrichtigungen für den automatischen Neustart zur Up	Nicht konfigur	
Windows-Zuverlässigk		Erforderliche Benachrichtigung für automatischen Neustart	Nicht konfigur	
> 📔 Windows Defender An		Automatische Updates konfigurieren	Aktiviert	
Windows Defender Ap		Internen Pfad für den Microsoft Updatedienst angeben	Aktiviert	
> 📔 Windows Defender Sm		Suchhäufigkeit für automatische Updates	Nicht konfigur	
> Windows Hello for Bus		Zugriff auf alle Windows Update-Funktionen entfernen	Nicht konfigur	
Windows Ink-Arbeitsb		Keine Verbindungen mit Windows Update-Internetadressen	Nicht konfigur	
Windows Installer		Nichtadministratoren gestatten Undatebenachrichtigungen	Nicht konfigur	
Windows Mail		Wechsel zum benutzerinitijerten Neustart und Benachrichtig	Nicht konfigur	
Windows Media Digita		Keine Treiber in Windows-Updates einschließen	Nicht konfigur	
Windows Media Player		Softwarebenachrichtigungen aktivieren	Nicht konfigur	
Windows Nessenger		Automatische Updates sofort installieren	Nicht konfigur	
Windows Update		E Empfohlene Updates über automatische Updates aktivieren	Nicht konfigur	
Alle Finstellungen		E Keinen automatischen Neustart für geplante Installationen a	Nicht konfigur	
& Benutzerkonfiguration		Erneut zu einem Neustart für geplante Installationen aufford	Nicht konfigur	
Softwareeinstellungen		Neustart für geplante Installationen verzögern	Nicht konfigur	
Windows-Einstellungen		Peitolan für geplante Installationen neu erstellen	Nicht konfigur	
Administrative Vorlagen		<	Thene Konniguna	>
>	Equated Standard			

11- Klicken Sie auf "Aktiviert" und geben Sie 1 im Bereich "<u>nach Updates suchen</u>" ein und am Schluss klicken Sie auf OK.



Damit ist die Anleitung WSUS-Server abgeschlossen.

Sollten dennoch Probleme oder Fragen auftreten rufen Sie uns bitte an unter der

0611-1665866 oder schicken eine E-Mail an administratoren@mdz-wi.de